### 檢測隱藏進程

在這個使用案例中,我們展示了 Wazuh 如何檢測在 Linux 端點上由 Rootkit 創建的隱藏進程。在這個使用案例中,您將在 Ubuntu 端點上部署一個內核模式的 Rootkit。

這個 Rootkit 會從內核模塊列表中隱藏。它還會從 ps 工具中隱藏選定的進程。但是,Wazuh 使用 setsid()、getpid()和 kill()系統調用來檢測它。

我們的文檔中的恶意軟件檢測部分包含了有關 Wazuh 如何檢測惡意軟件和 rootcheck 模組的 更多詳細信息。

# 基礎架構

端點

描述

#### **Ubuntu 22.04**

在這個端點上下載、編譯並加載 Rootkit。然後,在這個端點上配置 Wazuh rootcheck 模組進行異常檢測。

## 配置

在 Ubuntu 端點上執行以下步驟來模擬一個 Rootkit,並運行 rootcheck 掃描來檢測它。

切換到根用戶並更新此端點的內核:

sudo su

apt update

安裝構建 Rootkit 所需的套件:

### apt -y install gcc git

接下來,在/var/ossec/etc/ossec.conf 文件中配置 Wazuh agent 以每2分鐘運行 rootcheck 掃描。在<rootcheck>部分中設置 frequency 選項為120:

```
<rootcheck>
```

- <disabled>no</disabled>
- <check\_files>yes</check\_files>
- <check\_trojans>yes</check\_trojans>
- <check dev>yes</check dev>
- <check\_sys>yes</check\_sys>
- <check\_pids>yes</check\_pids>
- <check\_ports>yes</check\_ports>
- <check\_if>yes</check\_if>
- <!-- rootcheck execution frequency every 12 hours by default-->
- <frequency>120</frequency>
- <rootkit\_files>etc/shared/rootkit\_files.txt</rootkit\_files>
- <rootkit\_trojans>etc/shared/rootkit\_trojans.txt</rootkit\_trojans>
- <skip\_nfs>yes</skip\_nfs>

</rootcheck>

重新啟動 Wazuh agent 以應用更改:

systemctl restart wazuh-agent

# 攻擊模擬

Ubuntu 端點

從 GitHub 上獲取 Diamorphine Rootkit 源代碼:

git clone https://github.com/m0nad/Diamorphine 切換到 Diamorphine 目錄並編譯源代碼:

cd Diamorphine make

加載 Rootkit 內核模塊:

insmod diamorphine.ko

現在,内核級 Rootkit"Diamorphine"已安裝在 Ubuntu 端點上。

## 注意

根據環境,該模塊有時無法加載或正常運行。如果您在最後一步收到錯誤信息"insmod: ERROR: could not insert module diamorphine.ko: Invalid parameters",請重新啟動 Linux 端點,然後重試。有時它需要幾次嘗試才能正常運行。

執行 kill 信號63與在 Ubuntu 端點上運行的一個隨機進程的 PID。這將使 Diamorphine Rootkit 變得可見。預設情況下,Diamorphine 會隱藏自己,所以我們不能通過運行 Ismod 命令來檢 測它。試試看:

lsmod | grep diamorphine kill -63 509 lsmod | grep diamorphine

在執行這些最後的命令時,您會期望看到空的輸出。在 Diamorphine 的情況下,向任何進程發送任何 kill 信號63,無論進程是否存在,都會切換 Diamorphine 內核模塊的隱藏或顯示。

執行以下命令,看看 rsyslogd 進程首先是可見的,然後不再可見。這個 Rootkit 允許您從 ps命令中隱藏選定的進程。發送 kill 信號31可以隱藏/顯示任何進程。

ps auxw | grep rsyslogd | grep -v grep Output root 732 0.0 0.7 214452 3572 ? Ssl 14:53 0:00 /usr/sbin/rsyslogd -n

kill -31 <RSYSLOGD的PID>

## ps auxw | grep rsyslog | grep -v grep


在執行這個最後的命令時,您會期望看到空的輸出。

下一個 rootcheck 掃描將運行並警告我們有關使用 Diamorphine Rootkit 隱藏的 rsyslogd 進程。

## 視覺化警報

您可以在 Wazuh 儀表板中視覺化警報數據。要這樣做,請轉到 Security events 模塊,並在搜索欄中添加過濾條件以查詢警報。

# rule.groups:rootcheck



請記住,如果您再次對 rsyslogd 運行相同的 kill -31命令,rsyslogd 進程將再次變得可見。隨後的 rootcheck 掃描將不再生成有關它的警報。